

# **Handbuch für Navigator Version 12**

© 2012 ... MapFactor s.r.o.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Teil IV Arbeit mit Navigator</b>	<b>24</b>
1 GPS Empfänger Einstellungen .....	24
2 Zielort Eingabe .....	32
Adresse/PLZ .....	33
POI .....	36
Nächstgelegene POI .....	39
Favoriten .....	41
Internet Suche .....	43
3 Navigation .....	43
<b>Teil V Kartensteuerung</b>	<b>49</b>
<b>Teil VI Navigator Hauptmenu</b>	<b>53</b>
<b>Teil VII Favoriten</b>	<b>55</b>
1 Favoriten hinzufügen .....	56
2 Benutzen von Favoriten .....	57
3 Gruppen verwalten .....	58
<b>Teil VIII Kilometerzähler</b>	<b>61</b>
<b>Teil IX Routing - optimale Route finden</b>	<b>63</b>
<b>Teil X Nachtmodus</b>	<b>67</b>
<b>Teil XI Kommunikation</b>	<b>69</b>
<b>Teil XII Arbeitstatus</b>	<b>71</b>
<b>Teil XIII Fahrt speichern und wiedergeben</b>	<b>74</b>
<b>Teil XIV Einstellungen</b>	<b>77</b>

1 GPS .....	77
2 TMC .....	84
3 Kommunikation .....	86
4 Navigation .....	86
5 Tracking .....	89
6 Scout Warnung .....	90
7 Karten .....	91
8 Applikation .....	91
Lizenzschlüssel .....	92
Tastatur .....	93
Metrische und imperiale Einheiten .....	94
Sprache .....	94
Aussicht .....	94
Import der Favoriten .....	94
Organisation des Hauptmenüs .....	94

**Teil XV Import 96**

**Teil XVI Vehicle Tracking 105**

1 Fahrzeuge anlegen und verwalten .....	106
2 Vehicle Tracking .....	107

**Teil XVII Spezielle Zeichen Eingabe 110**

**Teil XVIII TCP/IP Kommunikation 112**

**Teil XIX Parameter für die PC Navigator Befehlszeile 121**

**Teil XX Problembehebung 123**

**Teil XXI Aktualisierung 125**

**Stichwortverzeichnis 0**

# Teil

---




IV

## 4 Arbeit mit Navigator

Das Benutzen Von Navigator während der Fahrt kann gefährlich sein und ist auf eigene Gefahr. Bereiten Sie die Route vor der Fahrt vor und folgen Sie lediglich den Sprachinstruktionen.

Nach der Installation von Navigator können Sie die Applikation aus dem Start Menu Ihres PDA starten, indem Sie die Ikone Navigator anklicken.

Sie sehen das Gebiet mit den Karten, die Sie installiert haben.



Bevor Sie die Navigation starten, müssen Sie [GPS einstellen](#).

Ob die Liste (z.B. der Suchergebnisse) mehr Zeilen hat, als der Umfang einer Seite ist, zeigt rechts ein Positionsindikator des gezeigten Teiles in ganzer Liste.



In der Liste bewegen Sie sich mit Hilfe von dem Mausziehen, Finger oder Stylus hinunter und hinauf.



### 4.1 GPS Empfänger Einstellungen

PC Navigator Hinweis:

BlueTooth GPS muss in Windows voraus eingestellt werden.

Falls Sie eine USB GPS mit PC Navigator benutzen wollen, werden Driver benötigt. Driver bekommen Sie von Ihrem GPS Verkäufer oder finden diese auf der Navigator DVD im Verzeichnis GPS\_DRIVERS.


Klicken Sie aufs [Menu](#) und die erste Seite des Menus wird angezeigt.



Klicken Sie auf [Einstellungen](#). Einstellungen werden angezeigt.




Klicken Sie auf **GPS**.




Klicken Sie auf **Konfiguration**. Folgender Bildschirm wird angezeigt.



Automatische GPS Suche wird gestartet.



Wenn GPS gefunden wird, bestätigen Sie die Rechtllichkeit, dass Sie die Zeile mit GPS drücken.



Sie sehen Informationen aus Ihrem GPS Empfänger. Wenn der GPS Empfänger verbunden ist, sehen Sie Signal, Zeit, Koordinate und weitere Informationen.




Falls Sie einen TMC Empfänger haben, klicken Sie auf TMC. Ansonsten klicken Sie auf OK.

### TMC Empfänger Einstellungen

1) TMC ist im GPS integriert.

Wählen Sie die erste Zeile mit den GPS Einstellungen.



Kommunikationsprotokoll auswählen.




2) Selbstständiger TMC Empfänger  
Wählen Sie das Feld COM Port manuell eingeben aus.

Geben Sie dann COM Port, seine Übertragungsgeschwindigkeit und Übertragungsprotokoll ein. Diese Parameter finden Sie im Manual zu Ihrem TMC Empfänger.


## PROBLME BEIM GPS EINRICHTEN

Falls die Autodetektion keinen oder einen anderen GPS Empfänger gefunden hat, können Sie ihn manuell einstellen.



Falls Sie die GPS Maus per Hand einstellen wollen drücken Sie Manuelle Konfiguration.

Verfügbare COMs werden angezeigt.



Wählen Sie den COM Port aus, mit dem der GPS Empfänger verbunden ist.



Die meisten GPS Empfänger kommunizieren auf Übertragungsgeschwindigkeit 4800. Kommunikationsparameter Ihres GPS Empfänger finden Sie in der Anleitung Ihres Gerätes. Drücken Sie die Übertragungsgeschwindigkeit Ihres Empfängers.



Sie sehen Informationen aus Ihrem GPS Empfänger. Wenn der GPS Empfänger verbunden ist, sehen Sie Signal, Zeit und Koordinate Informationen.

Um in die Karte zurückzukehren, drücken Sie  .

Jetzt können Sie Ihre [Präferenzen für Navigation](#) einstellen.

## 4.2 Zielort Eingabe

Es gibt mehr Möglichkeiten den Zielort einzugeben: aus der Karte, aus den Suchergebnissen oder aus den Favoriten.

### Aus der Karte

Klicken Sie in die Karte, wo Sie das Ziel setzen wollen. Folgendes Menu wird angezeigt:



Klicken Sie auf [Ziel setzen](#) .

### Aus dem Menu Suchen

Klicken Sie auf die Taste  in der Karte.



Sie können [Adressen](#), [POIs](#), Favoriten und Nächstgelegene Objekte suchen.

Wählen Sie die Zeile aus, die Sie ändern wollen (Land, Stadt, Strasse). Falls in der Zeile Text schon eingegeben ist, können Sie anfangen zu schreiben. Der alte Text wird überschrieben.

Ziel können Sie auch aus den zuletzt gesuchten oder Importierten Daten eingeben.

Indem Sie Navigiere drücken, wird Ihre Route berechnet und die Navigation startet automatisch.

## 4.2.1 Adresse/PLZ



Land auswählen.

Geben Sie den Namen der Stadt, Region oder PLZ ein.



Sie können die Tastatur auf dem Bildschirm benutzen. Navigator sucht und ordnet die Namen automatisch in eine Liste ein.

Wählen Sie den gesuchten Namen aus.



Geben Sie jetzt den Strassennamen ein. Oder Sie können Zentrum eingeben, um das Zentrum anzuzeigen.

Wählen Sie den Namen der gesuchten Straße aus.



Jetzt können Sie die Hausnummer oder den Bereich eingeben. Wenn Sie die Hausnummer nicht wissen, wählen Sie [alle](#).

Wenn Sie ALLE auswählen, können Sie Kreuzungen zur ausgewählter Strassen suchen. Eine Liste der Strassenname wird angezeigt.

Bildschirm mit Suchergebnissen und weiteren Optionen wird angezeigt.



Klicken Sie auf **Navigiere** und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:



- Nummer der Wegpunkte



- Optimisation (schnellste, kürzeste , billigste)



- Fahrzeugtyp

Sie können diese Parameter ändern, indem Sie diese anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur einen Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den Pfeil nach links, um zum vorherigem Schritt zu gelangen.

HISTORY  zeigt zuletzt gesuchte Adressen.

## 4.2.2 POI

Falls Sie zu einem POI aus der Datenbank gelangen wollen, klicken Sie auf [POI \(Points of Interest\)](#).



Sie können den Platz nach dem Namen, der Adresse, den nächsten von Ihrer Lage, bei Ihrem Ziel oder bei dem Weg finden.

### Nach dem Namen oder nach der Adresse suchen




Im ersten Schritt wählen Sie das Land in dem Sie POIs suchen wollen aus.

Im zweiten Schritt wählen Sie eine Stadt, Gebiet oder ein PLZ Gebiet aus. In dem Sie ALLE wählen, werden POI in ganzem Land gesucht.

Im drittem Schritt wählen Sie den POI Typ aus. POIs werden in 6 Kategorien geteilt.



Wählen Sie den POI Typ aus, den Sie suchen. Falls Sie in alle Typen suchen, klicken Sie auf [alle](#).



Geben Sie den POI Namen ein, den Sie suchen.

Sie können die Tastatur auf dem Bildschirm benutzen. Navigator sucht und ordnet die Namen automatisch in eine Liste ein.

Die Ikone links zeigt den POI Typ an.

Wählen Sie den gesuchten Namen aus.

Ein Bildschirm mit Ergebnissen und weiteren Optionen wird angezeigt.



Klicken Sie auf **Navigiere** und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:

 - Nummer der Wegpunkte

 - Optimierung (schnellste, kürzeste, billigste)

 - Fahrzeugtyp

Sie können diese Parameter ändern, indem Sie diese anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur einen Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den Pfeil nach links, um zum vorherigem Schritt zu gelangen.

HISTORY  zeigt zuletzt gesuchte POI.

### 4.2.3 Nächstegelegene POI

Klicken Sie auf die Tabelle POI (interessante Orte).



Hier können Sie POIs nach verschiedenen Argumenten suchen:

Aktuelle Kartenposition - sucht nächstegelegene POIs nahe der aktuellen Kartenposition

Aktuelle GPS Position - sucht nächstegelegene POIs nahe der aktuellen GPS Position

Am Ziel - sucht nächstegelegene POIs am Ziel

An der Route - sucht nächstegelegene POIs entlang der Route

Wählen Sie eine Möglichkeit aus

POI Typ auswählen. POIs sind in Gruppen aufgeteilt.



Sie sehen nächstegelegene POIs und Ihre Entfernungen.




POI liegt direkt an Ihrer Route.



POI liegt nicht direkt an Ihrer Route.

Wählen Sie ein POI aus. Sie können auch mehr POIs auf einmal auswählen indem Sie diese auf der linken Seite anklicken.

Ihre weiteren Möglichkeiten werden angezeigt.



Klicken Sie auf **Navigiere** und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirms befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:



- Wegpunkte



- Optimalisation (schnellste, kürzeste, billigste)



- Fahrzeugtyp (Lkw/Pkw)

Sie können jeden dieser Parameter ändern, indem Sie diesen anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur einen Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den Pfeil nach links, um zum vorherigem Schritt zu gelangen.

#### 4.2.4 Favoriten

Hier können Sie in Ihren Favoriten, Importen oder gespeicherten Routen suchen.



Wählen Sie erst die Kategorie dann den Punkt oder die Route aus.

Es wird folgender Bildschirm mit Ihren weiteren Möglichkeiten angezeigt.



Klicken Sie auf **Navigiere** und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch oder wählen Sie eine andere Möglichkeit.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:

- Wegpunkte

- Optimalisation (schnellste, kürzeste , billigste)

- Fahrzeugtyp (Lkw/Pkw)

Sie können jeden dieser Parameter ändern, indem Sie diesen anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur einen Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den Pfeil nach links, um zum vorherigem Schritt zu gelangen.

Favoriten Routen werden im Hauptmenu / Meine Routen gespeichert.



**Set speichern** - das Set wird in eine Datei gespeichert  
**Set laden** - ladet das Set aus der gespeicherten Datei. Diese Funktion ist durch Menu/Route verfügbar.  
**Das Set löschen** – löscht die Setpunkte aus der Datei

## 4.2.5 Internet Suche

Wenn Ihr PC, PDA, Smartphone oder Navi zum Internet verbunden ist, erscheint die Internet Suche Taste im Menu "Suchen und Navigieren".



Wenn es nicht möglich ist, die Adresse in der Datenbank zu finden, versuchen Sie die Adresse mit Yahoo oder Google zu suchen.

## 4.3 Navigation

Nach dem Sie Ihr Ziel gefunden haben und **Navigiere** angeklickt haben, schaltet Navigator automatisch in den Navigations Modus. Die Route wird in der Karte hervorgehoben.

Sie sehen ein Bildschirm wie



oder



je nach dem ob Sie 2 D oder 3 D Ansicht ausgewählt haben.

Instruktionen über nächstes Manöver sehen Sie im Navigations Fenster im unterem, linkem Teil des Bildschirmes.

Falls Sie Wegpunkte eingegeben haben, werden sie wie folgt angezeigt:



Sie können hier Wegpunkte aktivieren/deaktivieren.

Die Reihe der Wegpunkte können Sie mit der Ziehung verschieben. Klicken Sie auf den Punkt und halten Sie eine Weile. Gegen der Zeile wird ein Rähmchen gebildet. Dann können Sie es verschieben. Im unteren rechten Bildschirmteil befindet sich eine Multifunktionsikone. Sie wechseln den Modus

dieser Ikone in dem Sie diese anklicken. In diesem Modus  sehen Sie Ihre Position und ein Teil

der Route. In diesem Modus  sehen Sie die ganze Route und in diesem Modus  sind Sie wieder im Navigations Modus.

### Fahrspur Assistent

Der Fahrspur Assistent wird angezeigt, damit Sie sich in die richtige Fahrsprur einordnen. Die richtige Fahrsprur/en wird/werden mit einem grünen Pfeil angezeigt, die restlichen Fahrspruren sind rot gestrichen.



Wenn Sie vom der Route abkommen, wird automatisch die Route Neuberechnet.

Wenn Sie in die Karte klicken, werden versteckte Tasten sichtbar - [Zoom in](#), [Menu](#), [Zoom out](#) und in

der Ecke rechts unten die [Route Übersicht](#) .



In dem Sie die [Route Übersicht](#) anklicken, wird die ganze Route angezeigt. Zentrieren der GPS Position wird deaktiviert. Diese Funktion ist nutzbar, wenn Sie etwas in der Karte suchen.

Um in den Navigationsmodus zurückzukehren klicken Sie wieder auf [Route Übersicht](#).



In dem Sie das Strassenschild anklicken, wechselt es zwischen normaler und kompakter Ansicht.

Falls Sie alle Manöver der Route sehen wollen, klicken Sie auf den Pfeil mit nächstem Manöver oder klicken Sie im [Menü / Route](#) und auf [Reiseroute](#).



Hier sehen Sie alle Manöver Ihrer Route und die Entfernung zum Manöver.

Nach einem Klick auf das Manöver kommen Sie ins Menü, wo können Sie dieses Manöver in der Karte anzeigen, es für Routing schliessen oder zu den Favoriten hinzufügen.

Einstellen können Sie:

DST - [Entfernung zum Zielort](#)

TTA - [Zeit zum Zielort](#) - geschätzte Zeit die Sie brauchen um Zielort anzukommen

ETA - [Zeit am Zielort](#) - geschätzte Zeit wann Sie am Zielort ankommen

TTM - [Zeit zum Manöver](#) - geschätzte Zeit wann Sie zum nächsten Manöver ankommen

ALT - [Mehreshöhe](#) - - aktuelle GPS Informationen

SPD - [Geschwindigkeit](#) - aktuelle GPS Informationen

AZI - [Azimuth](#) - aktuelle GPS Informationen

SAT - [Satelliten in Sicht](#) - aktuelle GPS Informationen

[Koordinate](#) - aktuelle Informationen aus dem GPS Empfänger

GPS - [Zeit](#) - aktuelle GPS Informationen

TIM - [Zeit](#) - aus dem PDA

DAT - [Datum](#) - aus dem PDA

TTW - [geschätzte Zeit zum nächsten Durchfahrtspunkt](#)

DTW - [Entfernung zum nächsten Durchfahrtspunkt](#)

SPL - [Maximale erlaubte Geschwindigkeit](#)

In der [Navigationseinstellungen](#) können Sie Information einstellen, die im unteren Teil des Bildschirmes angezeigt werden.


# Teil

---



## 5 Kartensteuerung

Nach dem Sie Navigator starten, sehen Sie einen ähnlichen Bildschirm wie:



Im oberen Teil des Bildschirmes befinden sich drei Ikonen:



- Detailzoom



- Menu - hier gelangen Sie ins Navigator Hauptmenu (Suchen, Routing, Einstellungen usw.)



- Überblickzoom.

Indem Sie die Zoom Taste gedrückt halten, wird schneller gezoomt.

Die Karte können Sie bewegen, indem Sie sie mit der Maus verschieben, auf Touchscreens mit dem Finger.

Rechts unten befindet sich eine Ikone die, falls Sie ein Ziel eingegeben haben, direkt den Navigationsmodus startet.



In dem Sie in die Karte klicken, werden folgende Ikonen angezeigt.



Alle Funktionen beziehen sich auf den angeklickten Punkt:



- Punkt als Start setzen



- Punkt als Wegpunkt setzen. Falls Sie auf den schon existierten Wegpunkt klicken, die Ikone

ändert sich auf . Falls Sie auf diese Ikone klicken, löschen Sie den gewählten Wegpunkt.



- Punkt als Ziel setzen.



- Infos



- Strassen sperren. Die gesperrten Straßen werden in der Karte lila hervorgehoben. In dem Sie

die Ikone nochmal anklicken, werden die gesperrte Strassen aufgehoben - .



- zu Favoriten hinzufügen



- Parameter Editieren.

PKW Version - Geschwindigkeit

Truck Version - Geschwindigkeit, Achslast, Höhe, Breite usw.

Diese Parameter werden in link\_params.xml unter C:\Documents and Settings\[user name]\Application data\Navigator gespeichert. Diese Paramter können zwischen Nutzern ausgetauscht werden - die Datei kopieren). Diese Paramter werden beim Routing berücksichtigt. Diese Funktion ist für LKW Fahrer von besonderem Interesse - Sie können Fehler in Truck Daten korrigieren.

Falls Sie Informationen zum Punkt anklicken, wird folgender Bildschirm angezeigt:



Weil die Karte aus mehr Schichten zusammengesetzt ist, bekommen Sie Informationen über alle Informationen in diesem Punkt. In diesen Fall sind es 4 Objekte.

Sie können die nächstgelegene Objekte suchen oder den Punkt zu Favoriten hinzufügen.

Falls Sie Internetverbindung haben, können Sie die Karte auch in Google Maps anzeigen lassen, indem Sie die Taste Google Maps drücken.



Zurück in die Karte.

# Teil

---




VI

## 6 Navigator Hauptmenu

In dem Sie Menu anklicken, gelangen Sie ins Navigator Hauptmenu.

Das Hauptmenu ist meistens auf 1 Bildschirm (auf Bildschirmen mit kleinerer Auflösung kann die Menge variieren).



Ikone  auf dem Bildschirm unter informieren, dass das Menu 2 Seiten hat. Falls die Ikone nicht gebildet sind, hat das Menu nur eine Seite. Zwischen den Hauptmenu Seiten bewegen Sie sich mit Hilfe von dem Mausziehen, Finger oder Stylus von links nach rechts und umgekehrt.

Um in die Karte zu gelangen, klicken Sie die Ikone .

# Teil

---




## 7 Favoriten

Benutzen Sie die Funktion [Favoriten](#) um eine eigene Datenbank beliebiger Orte herzustellen, damit Sie schnellen Zugriff zu diesen Punkten bekommen.

Favoriten können Sie aus der Karte oder aus Suchtreffern eingeben.

Favoriten können Sie in Gruppen einordnen, um schnellen Zugriff zu diesen Punkten zu bekommen. Sie müssen am wenigsten eine Gruppe definieren.

Wählen Sie aus dem Hauptmenu [Favoriten](#).



Klicken Sie auf [Gruppe hinzufügen](#).



Geben Sie den Gruppenname ein. Um kleine/große Buchstaben auf der Software Tastatur zu benutzen halten Sie ein Buchstaben eine Sekunde lang gedrückt oder drücken Sie die Shift Taste.

Klicken Sie auf [OK](#).

Um ins Hauptmenu zu gelangen, klicken Sie .

## 7.1 Favoriten hinzufügen

**Favoriten aus der Karte speichern.**

Klicken Sie in die Karte auf die gewünschte Stelle und auf  drücken.




Namen eingeben und [Hinzufügen](#) klicken.


Gruppe auswählen, falls Sie noch keine Gruppe existiert, müssen Sie jetzt eine anlegen.

**Favoriten aus Suchergebnissen speichern (aus Menu Suche und Navigiere).**

Wenn Sie eine bestimmte Adresse, POI, Nächstgelegenes Objekt finden und auswählen, wird folgender Bildschirm angezeigt:



Zu Favoriten hinzufügen klicken.



Gruppe auswählen.

Namen auswählen und Hinzufügen klicken.

Um großen Buchstaben auf Softwaretastatur zu schreiben, halten Sie den Buchstabe 1 Sekunde.

## 7.2 Benutzen von Favoriten

Favoriten können Sie benutzen, um schnellen Zugriff auf häufig benutzte Ziele zu bekommen.

Suchen und Navigieren aus dem Hauptmenu wählen.

Favoriten wählen.




Gruppe wählen.

Alle Punkte aus der Gruppe werden angezeigt.

Gesuchten Punkt anklicken.

Es wird folgender Bildschirm mit Ihren weiteren Möglichkeiten angezeigt.



Indem Sie auf **Navigiere** klicken, wird Ihre Route berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:



- Wegpunkte



- Optimierung (schnellste, kürzeste, billigste)



- Fahrzeugtyp (Lkw/Pkw)

Sie können jeden dieser Parameter ändern, indem Sie diesen anklicken.


Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur einen Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den Pfeil nach links um zum vorherigem Schritt zu gelangen.

## 7.3 Gruppen verwalten

Aus dem Hauptmenu Favoriten auswählen.



Um einen Favorit oder eine Gruppe zu löschen auf **Löschen** klicken, um einen Favorit umbenennen auf **Umbenennen** klicken.

Punkte können Sie bewegen in dem Sie sie ziehen. Klicken Sie auf den Punkt und halten Sie eine Weile. Gegen der Zeile wird ein grünes Rähmchen gebildet. Dann können Sie es verschieben.

Um in Hauptmenu zu gelangen,  drücken/klicken.


# Teil



## 8 Kilometerzähler

Der Kilometerzähler ist nützlich, um privat und dienstlich gefahrene Kilometer für die Reisekostenabrechnung zu registrieren.

Wählen Sie Kilometerzähler aus dem Hauptmenu.



Folgender Bildschirm mit aktuellen Daten wird angezeigt.

Um zwischen Privat- und Geschäftsreisen zu schalten, klicken Sie die zugehörige Taste, siehe Bildschirm.

Es ist nicht möglich beide Zähler auf einmal zu benutzen.

Falls Sie Privat-/Geschäftsreisen zurücksetzen wollen, klicken Sie den zugehörigen Zähler und dann auf Löschen. Wenn Sie Alle zurücksetzen drücken, werden alle drei Zähler gelöscht.

Um in die Karte zu gelangen,  anklicken.

# Teil

---




IX

## 9 Routing - optimale Route finden


Navigator ermöglicht die optimale Route zu finden, ohne die Navigation zu starten.

Waypoints (Start, Ziel, Durchfahrtspunkte) können Sie genau wie beim [Zielort setzen](#) eingeben.

Um einen Überblick zu bekommen, klicken Sie auf [Route](#) im Hauptmenu.



Klicken Sie dann auf [Durchfahrtspunkte](#).



Alles löschen - alle Punkte löschen

Optimieren - Reihe der Durchfahrtspunkten so ändern, dass ganze Route die kürzste ist. Es ist möglich diese Funktion benutzen, nur wenn mehr Durchfahrtspunkten eingegeben ist.

Rück-Weg - Durchfahrtspunkten wenden

Die Reihe der Wegpunkte können Sie mit der Ziehung verschieben. Klicken Sie auf den Punkt und halten Sie eine Weile. Gegen der Zeile wird ein Rähmchen gebildet. Dann können Sie es verschieben.

Wenn Sie auf einen Punkt klicken, Menu wird gezeigt:

**Löschen** - löscht den ausgewählten Punkt

**In der Karte anzeigen** - zeigt den ausgewählten Punkt in der Karte an.

**Zu Favoriten hinzufügen** - fügt ausgewählten Punkt zu den Favoriten hinzu.



Um in die Karte zu gelangen, klicken Sie .

Wenn Sie alle Wegpunkte gesetzt haben, klicken Sie im **Hauptmenu - Route - Route finden**.

Die Route wird in der Karte hervorgehoben. Um die Reiseroute anzuzeigen, klicken Sie im **Hauptmenu** auf **Route - Reiseroute**.



Hier sehen Sie alle Manöver Ihrer Route und die Entfernung zum Manöver.

In dem Sie die Route anklicken, gelangen Sie ins folgende Menu.

**In der Karte anzeigen** - zeigt das Manöver in der Karte an.

**Zu Favoriten hinzufügen** - fügt die Position des Manöver zu den Favoriten hinzu.

**Für Routing schliessen** - verbietet diesen Abschnitt fürs Routing. Nach dem Sie diese Funktion benutzen, müssen Sie die Funktion **Route finden** im Hauptmenu benutzen.

Um diesen Abschnitt wieder für Routing zu öffnen, benutzen Sie **Route** und dann **Gespernte Strassen**.

Falls Sie die hervorgehobene Route löschen wollen, klicken Sie auf [Route](#) im [Hauptmenu](#) und auf [Route ausblenden](#).


### TMC

Um aktuelle Verkehrs Info zu erhalten, klicken Sie im Hauptmenu auf [Route](#) und anschliesend an

TMC. Oder klicken Sie die  Ikone in der Karte an.

TMC Nachrichten		
	Přední Vojtanov, E49, Vojtanov, Eger Fahrbahnerneuerung	442km 
	21, Dolní Žandov, Eger Fahrbahnerneuerung; Markierungsarbeiten	462km 
	Děčínská, 262, Žandov, Böhmisches Leipa Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei; Tiefbauarbeiten	581km 
	Lipská, 7, Praha 6, Prag, Prag Beschränkungen	581km 
	4, Jiloviště, Prag-West Beschränkungen	589km 
	Zelená, Praha 6, Prag, Prag Arbeiten	589km 

Indem Sie die konkrete Nachricht anklicken, können Sie diese in der Karte anzeigen.



# Teil

---



## 10 Nachtmodus

Im Navigator ist es möglich zwischen Tag und Nacht Modus zu wechseln.

Dieses können Sie im [Hauptmenu](#) wechseln.



Klicken Sie auf - [Tagmodus / Nachtmodus](#).

# Teil

---




XI

## 11 Kommunikation

Wenn Ihr Gerät/PC/Smartphone mit Navigator zum Internet verbunden ist, können Sie dem Fahrer neue Ziele oder Textnachrichten direkt in die Navi schicken. Sie können unsere Actis 7 Navi mit unserem GPS Ortungssystem VTU verbinden.

Im Fenster können Sie Historie sehen.



Sende - sendet Nachrichten. Sie können auch durch die Ja/Nein Taste antworten. Sie können schnelle Antworten senden. Klicken Sie die Taste "Auswählen" - hier finden Sie voreingestellte Texte.

Voreingestellte Texte Eingabe: klicken Sie die Taste "Auswählen" und dann die Taste "Add/Hinzufügen".

Voreingestellte Texte löschen: klicken Sie die Taste "Löschen".

# Teil

---



XII

## 12 Arbeitstatus

Hier können Sie Informationen über Ihrer Fahrt eingeben.

- Name der Fahrer
- Reisestatus
- Reisezweck
- Anfang und Ende der Fahrt
- Tanken

Menü\Arbeit Status

**Fahrername**  
Hans Müller

**Reisestatus**  
Sicherheitspause

**Reisezweck**  
Bestellung Nr. 235

Start der Fahrt      Tanken

Falls Navigator eine Verbindung mit Internet hat oder Sie Actis 7 mit Fahrzeugüberwachung Einheit VTU 10 haben, werden diese Informationen ins Dispsatching gesendet. Informationen werden beim Schließen der Wechselrede gesendet.

Einzelne Positionen werden aus den Listen ausgewählt, die Sie selbst vorbereiten können. Zum Beispiel:

Menü\Arbeit Status\Neuen Reisestatus hinzufügen

**Verladung**

**Abladung**

**Sicherheitspause**

Hinzufügen      Löschen

Tanken:

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue background. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left, the text "Menü\Arbeit Status\tanken", and an "Ok" button on the right. Below the navigation bar, there are three input fields with labels: "Größe" (value: 45), "Tachometer" (value: 65321), and "Preis" (value: 52). Each input field has a light blue border. Below the input fields is a virtual keyboard with four rows of keys. The first row contains numbers 1-0. The second row contains letters Q-P. The third row contains a home icon, letters A-L, and a right arrow. The fourth row contains letters Z-M, a period, a hyphen, and a delete icon.

Alle diese Informationen werden bei der Generierung des Fahrtbuchs im Program MapExplorer benutzen.

# Teil

---




XIII

## 13 Fahrt speichern und wiedergeben

Navigator ermöglicht GPS Daten während der Fahrt zu speichern, um diese später wiedergeben zu können.

### Route speichern

Am Anfang der Fahrt klicken Sie auf [Fahrt speichern](#). Diese Funktion finden Sie im Hauptmenu / GPS.



Wählen Sie, wohin Sie die Daten speichern wollen (Speicherkarte, interner PDA Speicher...). Namen eingeben. Falls Sie keinen Namen eingeben wollen, benutzen Sie den vorausgefüllten Namen. Dieser beinhaltet das Datum und die Zeit.




Klicken Sie auf [OK](#).

GPS Daten werden gespeichert. Um zu beenden, klicken Sie auf [Speichern beenden](#).

### Fahrt wiedergeben

Klicken Sie auf Fahrt wiedergeben im Hauptmenu / Kilometerzähler. Gespeicherte Fahrten werden angezeigt.



Wählen Sie eine Fahrt aus, und klicken Sie auf **OK**.

# Teil

---



## 14 Einstellungen

Navigator Einstellungen befinden sich im [Hauptmenu](#).



Klicken Sie auf [Einstellungen](#).



Folgende Einstellungen können eingestellt werden [GPS](#), [Navigation](#), [Tracking](#), [Applikation](#), [Scout Warnung](#) und [TMC](#).


### 14.1 GPS

PC Navigator Hinweis:

BlueTooth GPS muss in Windows voraus eingestellt werden.

Falls Sie eine USB GPS mit PC Navigator benutzen wollen, werden Driver benötigt. Driver bekommen Sie von Ihrem GPS Verkäufer oder finden diese auf der Navigator DVD im Verzeichnis GPS\_DRIVERS.


Klicken Sie aufs [Menu](#) und die erste Seite des Menu wird angezeigt.




Klicken Sie auf [Einstellungen](#). Einstellungen werden angezeigt.




Klicken Sie auf [GPS](#).




Klicken Sie auf [Konfiguration](#). Folgender Bildschirm wird angezeigt.



Automatische GPS Suche wird gestartet.



Wenn GPS gefunden ist, bestätigen Sie die Rechtllichkeit, indem Sie die Zeile mit GPS drücken.



Sie sehen Informationen aus Ihrem GPS Empfänger. Wenn der GPS Empfänger verbunden ist, sehen Sie Signal, Zeit, Koordinate und weitere Informationen.




Falls Sie ein TMC Empfänger haben, klicken Sie auf TMC. Ansonsten klicken Sie auf OK.


### TMC Empfänger Einstellungen

1) TMC ist im GPS integriert.

Wählen Sie die erste Zeile mit den GPS Einstellungen.



Kommunikationsprotokoll auswählen.




2) Selbstständiger TMC Empfänger  
Wählen Sie das Feld COM Port manuell eingeben aus.

Geben Sie dann COM Port, seine Übertragungsgeschwindigkeit und Übertragungsprotokoll ein. Diese Parameter finden Sie im Manual zu Ihrem TMC Empfänger.


## PROBLME BEIM GPS EINRICHTEN

Falls die Autodetektion keinen, oder einen anderen GPS Empfänger gefunden hat, können Sie diese manuell einstellen.



Falls Sie die GPS Maus per Hand einstellen wollen drücken Sie Manuelle Konfiguration.

Verfügbare COMs werden angezeigt.



Wählen Sie den COM Port aus, mit dem der GPS Empfänger verbunden ist.




Die meisten GPS Empfänger kommunizieren auf Übertragungsgeschwindigkeit 4800. Kommunikationsparameter Ihres GPS Empfänger finden Sie in der Anleitung Ihres Gerätes. Klicken Sie auf Übertragungsgeschwindigkeit Ihres Geräts.



Sie sehen Informationen aus Ihrem GPS Empfänger. Wenn der GPS Empfänger verbunden ist, sehen Sie Signal, Zeit und Koordinate Informationen.

### **Einstellung weiterer GPS Eigenschaften.**

[Menu](#) / [Einstellung](#) / [GPS](#)




Hier können Sie einstellen, wie sich das Kartenfenster bei GPS Daten Wiedergabe oder verbundenem GPS Empfänger verhält. In dem Sie auf [Karte drehen](#) klicken, wird die Karte in Fahrtrichtung gedreht. In dem Sie diese Ikonen anklicken, wird die Karte in nordliche Richtung ausgerichtet sein. In dem Sie auf [Karte zentrieren](#) klicken, wird Ihre Position immer auf der Karte sichtbar sein. Bei Navigation wird automatisch Kartenrotation und Zentrierung eingeschaltet. Nach dem die Navigation beendet wird, werden diese Einstellungen automatisch zurückgesetzt. Klicken Sie auf [Keine GPS beim Start](#) für automatischen Start der GPS beim Programstart. Klicken Sie auf [Zeitsynchronisierung aus](#) mit GPS für automatische Zeitsynchronisierung Ihres PCs oder PDA mit der GPS Zeit. Luftlinie - ein Pfeil mit Ausrichtung aufs Ziel wird angezeigt.

## 14.2 TMC

Falls sie TMC Nachrichten erhalten wollen, müssen Sie TMC Protokoll und TMC Nachrichten einstellen.

Klicken Sie [TMC](#) im Menu [Einstellungen](#) an.



TMC Protokoll - hier stellen Sie den Protokoll ein, den Ihr TMC Empfänger benutzt.



TMC Nachrichten - hier können Sie einstellen, ob der Weg bei Verkehrshinderungen automatisch Neuberechnet werden soll.



Bei TMC Empfängern mit GNS Protokoll können Sie diese auch manuell einstellen:



## 14.3 Kommunikation


Hier wird der Port für die Fahrer - Dispatching Kommunikation eingestellt.

Für Navi Actis 7 + GPS Ortung VTU009 Kommunikation stellen Sie bitte folgende Parameter ein - Port 8, Geschwindigkeit 4800.

Für Navi Actis 7 + GPS Ortung VTU 10 Kommunikation stellen Sie bitte folgende Parameter ein - Port 8, Geschwindigkeit 9600.

## 14.4 Navigation


Navigation Einstellungen:



Klicken Sie auf [Autozoom ein/aus](#) um Autozoom ein/ausschalten. Autozoom hält Detailzoom wenn Sie sich zum Monöver nähern.

Klicken Sie auf [3D Ansicht/2D Ansicht](#) um zwischen 2D und 3D Ansicht bei Navigation zu wechseln.

Klicken Sie auf [Routingmodus](#) um den Optimierungstyp auszuwählen.



Schnellste - dies ist eine Grundeinstellung, die Sie in kürzester Zeit zum Ziel bringt.

Kürzeste - findet die kürzeste Route.

Billigste - findet die Route, wo Sie am wenigsten Treibstoff verbrauchen.

Klicken Sie [Detailnavigation ein/aus](#) um Detailnavigation ein/auszuschalten. Die Detailnavigation sagt mehr Manöver an.

Klicken Sie [Snap GPS ein/aus](#) um die GPS Position auf der Strecke zu halten.

Klicken Sie auf [Fahrzeugtyp](#) um den Fahrzeugtyp einzustellen, den Sie benutzen.

- PKW

- Fussgänger - findet Fussgänger Route

- Radfahrer

- LKW - In der Standardversion beeinflusst diese Einstellung nur die Fahrzeuggeschwindigkeit. In der Truck Version werden die Länge, Gewicht, Achslast u.a. eingegebene Parameter bei der Routenführung berücksichtigt. Um Ihr LKW zu definieren, klicken Sie auf [neues hinzufügen](#). Geben Sie dann den Namen, Typ, Gewicht und Masse Ihres LKW an.

- Bus - In der Standardversion beeinflusst diese Einstellung nur die Fahrzeuggeschwindigkeit. In der Version TRUCK sind Beschränkungen für große Fahrzeuge, wie z.B. Unterführungshöhen, Brückentragfähigkeiten und Straßenbreiten für Routenrechnung in Betracht genommen.





Linkparameter	
Geschwindigkeitslimit	30km/h
durchschnitt Geschwindigkeit	40km/h
Gesamtgewicht	0.0t
Achslast	0.0t

(	)	,	.	?	7	8	9	à-í	ň-ž
\	/	*	+	!	4	5	6	abc	↵
-	:	'	@	0	1	2	3	↵	⚙


Sie können einstellen, wie viel Strassenschilder während der Navigation sehen möchten.

[Zeichen zeigen](#) - zeigt bei Navigation Strassenschilder an



## 14.5 Tracking

Dieses Kapitel gilt nur für Benutzer, die on-line VTU 008 / VTU 009 / VTU 10 mit der Möglichkeit über GPRS zu kommunizieren besitzen.



Für Vehicle Tracking über GPRS müssen Sie sich erst Mal auf <https://gprs.mapfactor.com> registrieren. Hier wählen Sie ein Benutzernamen und Passwort aus. Falls Sie schon registriert sind, brauchen Sie sich nicht noch ein Mal zu registrieren.

Stellen Sie folgende Werte ein:

[Server IP/Name](https://gprs.mapfactor.com) - [gprs.mapfactor.com](https://gprs.mapfactor.com)

[Port Server](#) - 5555


[Benutzername](#) - aus der Registration auf <https://gprs.mapfactor.com>

[Passwort](#) - aus der Registration auf <https://gprs.mapfactor.com>

## 14.6 Scout Warnung

Falls Sie eine Datenbank importiert haben (z.B. Blitzer Datenbank) oder eine ähnliche Datenbank schon vorinstalliert war, können Sie die Funktion Scout Warnung benutzen, die Sie vor bevorstehenden Objekten warnt.

Sie können die Scout Warnung auf 100, 500 und 1 000 Meter vor dem Objekt einstellen. In dem Sie die zugehörige Ikone anklicken, schalten Sie die Warnung ein oder aus. Wenn Sie alle Entfernungen ausschalten, schalten Sie die Funktion Scout Warnung aus.



Quelle - hier wählen Sie importierte Daten aus, auf die Sie eine Warnung bekommen. Den Import führen Sie mit Hilfe vom diggerQt.exe aus. DiggerQT.exe finden Sie auf der Installations DVD oder im Programm MapExplorer.

Geschwindigkeitswarnung - hier können sie einstellen, bei welcher prozentuellen Geschwindigkeitsüberschreitung Sie eine Warnung bekommen. Sie können auch Ihr eigenes Signal auswählen (wav Datei).

## 14.7 Karten

Regionen wählen - Ausschalten / Einschalten der Abbildung einzelner Länder und importierter Daten.

Farbige Kartenschema - hier können Sie farbige Karteneinstellung ändern.

Abgebildete POI - hier können Sie Abbildung einiger Gruppen der interessanten Plätze auf der Karte (POI) ausschalten.

Projektion - Kartenprojektion ändern

## 14.8 Applikation


Hier können Sie Einstellungen der Navigator Applikation vornehmen.



### 14.8.1 Lizenzschlüssel

Sie müssen den Lizenzschlüssel ändern, wenn Sie Navigator aktualisieren, eine zeitlich begrenzte Version benutzen oder wenn Sie auf Ihrem PDA Fahrzeugen tracken wollen.

Klicken Sie auf [Lizenzschlüssel](#) im Menu Einstellungen.



Klicken Sie auf **Ja** um zu bestätigen, dass Sie den Lizenzschlüssel ändern wollen.

Geben Sie den neuen Lizenzschlüssel ein.


Klicken Sie auf **OK**.

Neuer Lizenzschlüssel wird nach dem Neustart der Applikation benutzt.

## 14.8.2 Tastatur

In Navigator können Sie zwischen mehreren Tastaturen wechseln - standard QWERTY / QWERTZ wie auf dem PC, ABCDEF Tastatur, russische und griechische Tastatur.





Tastatur ein, können Sie die Software Tastatur ein/aus schalten. Diese Funktion ist nützlich, wenn Ihr Gerät eine Hardware Tastatur hat.

### 14.8.3 Metrische und imperiale Einheiten

Klicken Sie auf [Metrische Einheiten](#) um Entfernung und Geschwindigkeit in m, km und km/h zu sehen. Die Instruktionen werden automatisch in metrischen Einheiten angesagt.

Klicken Sie auf [Imperialische Einheiten](#) um Entfernung und Geschwindigkeit in Miles und Yards zu sehen. Die Instruktionen werden automatisch in diesen Einheiten nur bei eingestellter Englischen Sprache angesagt.

### 14.8.4 Sprache

Hier können Sie die Sprache der Applikation und die Sprache für Sprachausgabe (falls mehr Sprachen installiert wurden) auswählen.

### 14.8.5 Aussicht


Hier können Sie die Größe, Farbeinstellung des Menus und der Navigationsknöpfen ändern.

### 14.8.6 Import der Favoriten

Ihre beliebte Routenpunkte aus älterer Version importieren.

### 14.8.7 Organisation des Hauptmenus

Hier können Sie gezeigte Funktionen und ihre Position im Hauptmenu ändern.



Tastatur ein, können Sie die Software Tastatur ein/aus schalten. Diese Funktion ist nützlich, wenn Ihr Gerät eine Hardware Tastatur hat.

### 14.8.3 Metrische und imperiale Einheiten

Klicken Sie auf [Metrische Einheiten](#) um Entfernung und Geschwindigkeit in m, km und km/h zu sehen. Die Instruktionen werden automatisch in metrischen Einheiten angesagt.

Klicken Sie auf [Imperialische Einheiten](#) um Entfernung und Geschwindigkeit in Miles und Yards zu sehen. Die Instruktionen werden automatisch in diesen Einheiten nur bei eingestellter Englischen Sprache angesagt.

### 14.8.4 Sprache

Hier können Sie die Sprache der Applikation und die Sprache für Sprachausgabe (falls mehr Sprachen installiert wurden) auswählen.

### 14.8.5 Aussicht

Hier können Sie die Größe, Farbeinstellung des Menus und der Navigationsknöpfen ändern.

### 14.8.6 Import der Favoriten

Ihre beliebte Routenpunkte aus älterer Version importieren.

### 14.8.7 Organisation des Hauptmenus

Hier können Sie gezeigte Funktionen und ihre Position im Hauptmenu ändern.

# Teil

---




## 15 Import

Für den Navigator können Sie Import **Linien, Flächen und Punkt-Datenbanken** mithilfe MapExplorer oder diggerQt.exe machen.

Import in MapExplorer starten Sie mit dem Setup-Assistenten aus dem Hauptmenü Datei / Importieren von Daten - Einstellung.

### Import auswählen

Zwei Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:




Neue Import-Einstellung herstellen – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Datenbank nie zuvor importiert haben.

Bestehender Import editieren – Dies ermöglicht Ihnen, die Einstellungen eines existierenden Imports zu ändern.

Wenn Sie einen neuen Import anlegen möchten, weisen Sie ihm einen Namen unter *Import-Name* zu. Wenn Sie einen existierenden Import ändern möchten, wählen Sie ihn aus der Liste aus.

Klicken Sie jetzt auf *Weiter >*

## Datenquelle bestimmen



Aus dem Dropdownmenü *Treibertyp* wählen Sie die Art der zu importierenden Datenbank. Sollte diese nicht aufgelistet sein, können Sie den Import durch eine ODBC-Verbindung versuchen. Die einfachste Art von Import ist mit dem Datenbanktyp Dbase (dbf). In den gewöhnlichsten Anwendungen ist es möglich, Tabellen zu dbf zu konvertieren, einschließlich Microsoft Access und Excel.

Nach der Auswahl des Treibers, klicken Sie auf *Neuer Treiber*, um eine Datenbank bzw einen ODBC-Treiber auszuwählen. Sobald Sie eine Datenbank ausgewählt haben, werden unten im Fenster Einzelheiten über den Verbindungsstatus erscheinen, wie der Name der Datenbanktabelle, der Treibertyp und das Ergebnis der Verbindung.

Klicken Sie auf *Eigenschaften*, um eine andere Datenbank auszuwählen oder die ODBC-Verbindung zu ändern.

Klicken Sie jetzt auf *Weiter >*.

## Geokodierung

MapExplorer

**Koordinatensystem**

Czech Republic - S-42 Transformation	easting	northing
Czech Republic - direct Krovak's Trans. 1st quadrant	X	Y
Czech Republic - direct Krovak's Transformation	-Y	-X
Europe - Albers conic (equal area) projection	x	y
Geographical coordinates [WGS84] (angle miliseconds)	longitude	latitude
Geographical coordinates [WGS84] (dd.ddddd°)	longitude	latitude
Geographical coordinates [WGS84] (dd°mm'ss.s")	longitude	latitude
Geographical coordinates [WGS84] (dd°mm.mmm)	longitude	latitude
Great Britain - National Grid	easting	northing
Great Britain - Ordnance Survey	OS Grid Refer...	
Ireland - National Grid	easting	northing
Postcode	postcode	
World - Miller cylindrical projection	x	y

**Quelldatenkolonne**

longitude

latitude

Sample of Geographical coordinates [WGS84] (dd.ddddd°): [longitude: 134191170] [latitude: 488101250]


Seite wiederherstellen

Um Daten zu importieren, die sich auf genaue Orte auf der Karte beziehen, müssen Sie Map Explorer so einstellen, dass er sie geokodieren kann. Aus dem Dropdownmenü *Koordinatensystem* wählen Sie die Art der in Ihrer Datenbank enthaltenen Informationen. Sollten Ihre Daten bereits Koordinaten enthalten, dann wählen Sie den Typ, den Sie gerade verwenden. Wenn Sie eine britische Adresse haben, können Sie beschließen, durch Postleitzahlen zu geokodieren. In diesem Fall müssen Ihre Daten die gesamte PLZ enthalten.

Nach der Auswahl eines Koordinatensystems, müssen Sie die Spalte (Feld) in der Datenbank bestimmen, die diese Informationen beinhaltet. In einigen Fällen (Britisches nationales Verbundnetz oder Längengrad/Breitengrad) ist es nötig, zwei Felder auszuwählen. In anderen Fällen (Postleitzahlen oder kartografisches Institut), brauchen Sie nur ein Feld.


Klicken Sie jetzt auf *Weiter >*, um fortzufahren.

### Symbol/e auswählen



Dieses Fenster erlaubt Ihnen, die Art und Weise der Anzeige Ihrer Daten auf der Karte zu definieren. Wenn Sie möchten, dass alle Datensätze von einem einzigen Symbol dargestellt werden, dann lassen Sie *[ein einziges Symbol für alle Datensätze]* im Dropdownmenü *Datenquelle-Spalte*. Wählen Sie jetzt ein Symbol aus, indem Sie auf die Taste *Symbole browsen* klicken. In der Installationsmappe von Map Explorer (in der Regel C:\Program Files\InfoMap\pics\24x24\) befinden sich verschiedene Arten von Symbolen.

Wenn Sie die Datensätze in diverse Symbolgruppen unterteilen möchten, wählen Sie eine Spalte (Feld) aus der Datenquelle-Spalte aus, um festzustellen, welcher Datensatz zu welcher Gruppe gehört. Nach dieser Aktion, wird das Fenster geändert.



Um eine neue Symbolgruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf *Zeile hinzufügen*. Unter *Konditionswert* geben Sie den Wert ein, der eine Gruppe von der folgenden unterscheidet. Unter *Symboldatei* wählen Sie ein Symbol, das die Gruppe darstellt. Theoretisch sollte jede Gruppe ein anderes Symbol besitzen.

Abgesehen davon, ob Sie ein oder mehrere Symbole importieren möchten, haben Sie die Möglichkeit, ihre Sichtbarkeit zu begrenzen. Indem Sie *Maximales Zoom* bzw. *Minimales Zoom* einstellen, wählen Sie das gewünschte Zoomniveau für Ihre Symbole.

Anmerkung: Beim Import größerer Datenmenge ist es wichtig, Maximales Zoom auf sinnvollen niedrigen Wert einzustellen, um eine Verlangsamung von MapExplorer bei Abbildung der ganzen Karte zu vermeiden.

Klicken Sie jetzt auf *Weiter >*, um fortzufahren.

## Datenbank-Spalten

**MapExplorer** [?] [X]

**Data source type**

user data

speed cameras

**Additional information visibility**

Check **Map** if you want the source field visible along with the icon on the map and shown in table as **Name**.

Check **Table** if you want to import columns poured together into the table column named **Note**. This text will also be reported by the Bubble function (a click on map object).

	Quellename	Karte	Tabelle
Source column 1	NAME	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source column 2	FEATURE CLASS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source column 3	DESCRIPTION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source column 4	PHONE NUMBER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source column 5	E-MAIL ADDRESS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source column 6	WEB ADDRESS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source column 7	LONGITUDE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source column 8	LATITUDE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source column 9	USER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Seite wiederherstellen      < Zurück      Weiter >      Cancel

Hier können Sie entscheiden, welche Spalten Sie auf der Karte (in der Form von Text-Etiketten) und in der Benutzer-Objektliste (als Tabellen) anzeigen möchten. Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, die Daten des Map Explorers zu ändern, dann haken Sie das entsprechende Ankreuzfeld ab. Wenn Sie das nicht tun, wird die Spalte (Feld) nur zu Lesezwecken dienen.

Die Spalten werden in der folgenden Reihenfolge in der Benutzer-Objektliste erscheinen. Um die Reihenfolge einer Spalte zu ändern, heben Sie sie hervor und verwenden Sie die Tasten *Nach oben* und *Nach unten*.

Klicken Sie jetzt auf *Weiter >*, um fortzufahren.


## Import-Zusammenfassung



Dieses Fenster zeigt die Import Einstellungen, die Sie gerade ausgewählt haben. Wenn Sie einige der Werte ändern möchten, klicken Sie auf *<Zurück*. Haken Sie das Ankreuzfeld *Datenbank jetzt importieren* ab, um Ihre Daten sofort zu importieren; haken Sie es nicht ab, wenn Sie diese Aktion später durchführen möchten.

Um die Daten nächstes Mal ohne den Import-Begleiter zu importieren, klicken Sie auf *Konfiguration speichern und Import starten*.

Klicken Sie auf *Ende*.



Jetzt sollten Sie das Fenster mit dem Fortschritt des Imports sehen.

Für PocketNavigator kopieren Sie das ganze Verzeichniss Import auf die SD Card.

Für PCNavigator kopieren Sie das ganze Verzeichniss Import ins Verzeichniss wo Sie die Applikation installiert haben (meistens c:\Program Files\Navigator8\PC\_Navigator).

# Teil

---



## 16 Vehicle Tracking

Navigator ermöglicht Fahrzeuge, die mit unserer GPS Ortung VTU008 / VTU009 / VTU 10 ausgestattet sind, über GPRS zu tracken.

Beschränkungen:

1. Max. 10 Fahrzeuge
2. Überwachung: nur ein Fahrzeug auf ein Mal.
3. Sie müssen Ihr PDA zum Internet (3G, GPRS, WiFi) verbinden, bevor Sie Fahrzeuge tracken anfangen.

Bevor Sie Fahrzeuge überwachen wollen, müssen Sie die Verbindung [zum GPRS Server](#) eingestellt haben.

Vehicle tracking befindet sich im [Hauptmenu](#).



Klicken Sie auf [Vehicle tracking](#).



## 16.1 Fahrzeuge anlegen und verwalten

### Fahrzeuge hinzufügen



Klicken Sie auf [Hinzufügen](#).



Benennen Sie Ihr Fahrzeug und klicken Sie auf [OK](#).



Geben Sie jetzt die Seriennummer ein. Diese finden Sie auf der Unterseite der VTU Box.

Klicken Sie auf [OK](#).

Hiermit ist ein neues Fahrzeug angelegt.

### Fahrzeuge verwalten

Um Fahrzeuge zu editieren, klicken Sie auf [Editieren](#).

Wählen Sie ein Fahrzeug aus und gehen Sie genauso vor, wie beim Anlegen eines neuen Fahrzeuges.

Um ein Fahrzeug zu löschen, wählen Sie [Löschen](#).

Klicken Sie auf das Fahrzeug, das Sie aus Navigator löschen wollen.

## 16.2 Vehicle Tracking

Es gibt 2 Hauptfunktionen in Vehicle Tracking - [Lokalisieren](#) und [Tracken](#).

[Lokalisieren](#) - zeigt letzte gesendete Position an und unterbricht die Verbindung zum Server.

[Tracken](#) - ist mit dem Server ununterbrochen verbunden und aktualisiert die Fahrzeugposition in der Karte.


Um die Verbindung zum Server beenden, müssen Sie im [Hauptmenu](#) auf [Vehicle tracking](#) und [Stop vehicle tracking](#) gehen.



Klicken Sie auf [Lokalisieren](#) oder [Tracken](#).

Wählen Sie ein Fahrzeug aus, das Sie in der Karte sehen wollen.

Navigator schaltet automatisch in die Karte um und zeigt die Position des ausgewählten Fahrzeuges an.



# Teil



## 17 Spezielle Zeichen Eingabe

Spezielle nationale Zeichen können Sie mit Hilfe der Software Tastatur eingeben. Über die Tasten  und , im unteren Teil der Tastatur, stellen Sie die spezielle Zeichen Tastatur ein.

Um spezielle Zeichen einzugeben, können Sie auch die standard Transkription benutzen, siehe folgende Tabelle:

char	transcript
å	aa
æ	ae
ä	ae
ø	oe
œ	oe
ö	oe
ü	ue
ß	ss

Die in dieser Tabelle nicht aufgeführte Zeichen geben Sie ein, indem Sie das spezielle Zeichen über dem Buchstaben weglassen, z.B.:

char	transcript
á	a
č	c
ř	r
ů	u
.....	

# Teil



## 18 TCP/IP Kommunikation

TCP/IP Kommunikation wird z.B. Fahrer - Dispatching Kommunikation benutzt. TCP/IP kann auch für Integration von Navigator in anderer Software benutzt werden.

Benutzen Sie folgende Parameter:

--tcpserver=ip:port oder

--tcpserver=port oder

--tcpserver (ip ist ip Adresse oder "any" oder default "127.0.0.1", Port default 4242)

(z.B. -tcpserver=192.168.0.120:4242). Falls Sie keine IP Adresse/Port auswählen, tut dies Navigator automatisch.

Mit dem Windows Befehl "netstat -a -n" wird die IP Adresse und Port mit dem Status LISTENING angezeigt.

In Navigator: Menu - Einstellungen - Remote Kommunikation

-----  
TCP/IP commands:

Every command starts with '\$' and ends by '\n' or "\r\n".

### DISPLAY A TEXT MESSAGE

Format:

\$message="message";instant

Description:

- shows a message on remote device

Protocol version:

- 1.0.0 or later
- 2.0.3 or later for "instant parameter"

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device
- when parameter "instant" is used the message is shown immediately; placeholder icon is displayed otherwise

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

### DISPLAY A QUESTION

Format:

\$message="message";ask;instant

Description:

- shows a question on remote device (can be answered with "yes" or "no")

Protocol version:

- 1.0.0 or later
- 2.0.3 or later for "instant parameter"

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device
- when parameter "instant" is used the message is shown immediately; placeholder icon is displayed otherwise

Return values:

- "yes" or "no" as the answer to question on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

**DISPLAY A CHAT MESSAGE**

Format:

`$chat="message"`

Description:

- sends a new message to chat window

Protocol version:

- 2.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device

Return values:

- none

**SEND DESTINATION AND/OR WAYPOINT(S) AND/OR DEPARTURE**

Format:

```
$destination=50.074525,14.409428;...;50.074421,14.409226;"Text";ask;navigate;departure;instant
$destination=50.074525,14.409428,"waypoint
name";...;50.074421,14.409226;"Text";ask;navigate;departure;instant
$destination=clear
```

Description:

- sends routing points with possible text message/question and possibility to start navigation on remote device

- each routing point can have a name
- clear to clear all waypoints

Protocol version:

- 1.0.0 or later
- 1.4.1 or later for `$destination=clear`
- 2.0.1 or later departure parameter added (first coordinate is departure point)
- 2.0.3 or later for "instant parameter"
- 2.0.4 or later for waypoints names

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- route points order is `waypoint1;...;waypointN;destination`
- use parameter "Text" to display text
- use parameters "Text";ask to display question
- parameter "navigate" to start navigation on remote device
- when parameter "instant" is used the message is shown immediately; placeholder icon is displayed otherwise

Return values:

- for a message "ok" on success or "error" when failed
- for a question "yes" or "no" as the answer to question on success or "error" when failed
- "failed" when a routing point could not be added (no road nearby)
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

**NAVIGATION ROUTE STATISTICS**

Format:

`$navigation_statistics`

Description:

- returns distance (in meters) or time (in seconds) to destination and nearest waypoint

Protocol version:

- 2.0.2 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- distance to waypoint, time to waypoint, distance to destination, time to destination
- example: 1000,60,2000,122
- "not navigating" when not currently navigating

## NAVIGATION INFORMATION

### Format:

```
$navigation_info=recalculation_warning:on  
$navigation_info=recalculation_warning:off  
$navigation_info=sound_warning:on  
$navigation_info=sound_warning:off  
$navigation_info=waypoint_info:on  
$navigation_info=waypoint_info:off
```

### Description:

- turns specific navigation informations on or off
- "recalculation\_warning:on" - returns "recalculating" whenever the route is recalculated
- "sound\_warning:on" - enables sound warning before every navigation voice command (same as \$sound\_warning=start)
- "waypoint\_info:on" - returns "waypoint 1 reached", "waypoint 2 reached", "waypoint N reached" and "destination reached" whenever the route point is reached or returns "waypoint 1 missed", "waypoint 2 missed", "waypoint N missed" whenever the waypoint is missed

### Protocol version:

- 2.0.2 or later (recalculation\_warning, sound\_warning)
- 2.0.4 or later (waypoint reached info)

### Availability:

- tcp/ip or com

### Parameters:

- none

### Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command
- "sound" when a navigation voice command occurs
- "recalculating" when a recalculation occurs

## STOP NAVIGATION

### Format:

```
$stop_navigation
```

### Description:

- stops navigation on remote device

### Protocol version:

- 1.2.0 or later

### Availability:

- tcp/ip or com

### Parameters:

- none

### Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## GET LAST KNOWN GPS POSITION

### Format:

```
$last_position
```

### Description:

- get last known gps data from remote device

### Protocol version:

- 1.2.0 or later

### Availability:

- tcp/ip or com

## Parameters:

- none

## Return values:

- when last position is known: latitude(degrees),longitude(degrees),altitude(meters),speed(km/h),course(degrees)
- when last position is unknown: "unknown"
- "error" when an error occurred
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## NAVIGATION SOUND

## Format:

\$sound\_volume=volume

## Description:

- set sound volume on remote device

## Protocol version:

- 1.2.0 or later

## Availability:

- tcp/ip or com

## Parameters:

- "on" - system volume does not change and navigation messages are played
- "off" - system volume does not change and navigation messages are not played
- volume values from 0 to 100 set operation system sound volume to 0-100 percent

## Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## SOUND WARNINGS (OBSOLETE - SEE NAVIGATION INFORMATION)

## Format:

\$sound\_warning=start

\$sound\_warning=stop

## Description:

- request to send warning before a sound is played

## Protocol version:

- 1.2.0 or later

## Availability:

- tcp/ip or com

## Parameters:

- start - starts sending sound warning
- stop - stops sending sound warning

## Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## CHANGE APPLICATION WINDOW SIZE

## Format:

\$window=left,top,width,height,[border|noborder]

## Description:

- set remote device application window size

## Protocol version:

- 1.0.0 or later

## Availability:

- tcp/ip or com

## Parameters:

- values are in pixels

## Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## MINIMIZE APPLICATION WINDOW

Format:

\$minimize

Description:

- minimize remote device application window

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## MAXIMIZE APPLICATION WINDOW

Format:

\$maximize

Description:

- maximize remote device application window

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## RESTORE MINIMIZED/MAXIMIZED APPLICATION WINDOW SIZE

Format:

\$restore

Description:

- restore remote device minimized or maximized application window

Protocol version:

- 1.1.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

si

## EXIT THE APPLICATION

Format:

\$exit

Description:

- exits the application

Protocol version:

- 2.0.2 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed

### START/STOP SENDING GPS POSITIONS

Format:

\$gps\_sending=start;nmea

\$gps\_sending=stop

Description:

- start/stop sending current nmea data

Protocol version:

- 1.2.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- start;nmea: start sending gps positions in nmea format
- stop: stop sending gps positions

Return values:

- for start;nmea: gps positions in nmea format or "error" when failed
- for stop: "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

### START/STOP RECEIVING GPS POSITIONS

Format:

\$gps\_receiving=start

\$gps\_receiving=stop

Description:

- start/stop receiving nmea data

Protocol version:

- 1.3.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- start: start receiving gps positions in nmea format
- stop: stop receiving gps positions

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

### SET APPLICATION MODE

Format:

\$set\_mode=day

\$set\_mode=night

Description:

- set application mode

Protocol version:

- 1.2.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- day: show application in day mode colors
- night: show application in night mode colors

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

### MAP ICONS

Format:

\$icon\_new=42;50.074525,14.409428;"C:\My Pictures\Icons\icon1.ico"

\$icon\_new=42;50.074525,14.409428;"C:\My Pictures\Icons\icon1.ico";"Text"

\$icon\_move=42;50.074800,14.409627

\$icon\_move=42;50.074800,14.409627;"Text"

\$icon\_delete=42

\$icon\_delete=all

Description:

- create, move and delete an icon on map

Protocol version:

- 1.4.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- icon\_new command : icon number, coordinate, path, [text]
- icon\_move command : icon number, coordinate
- icon\_delete command : icon number
- icon\_delete command : "all" to remove all icons

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## GET REMOTE SOFTWARE VERSION

Format:

\$software\_version

Description:

- returns remote device application software version

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- software version (e.g. 8.0.42) or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

## GET COMMUNICATION PROTOCOL VERSION

Format:

\$protocol\_version

Description:

- returns communication protocol version

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- protocol version (e.g. 1.0.0) or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

Kommunikation Test

1, PC Navigator starten

2, Menu 2/3

3, Einstellungen 2/2

- 4, Remote Communication und nach rechts Pfeil drücken.
- 5, IP Adresse 127.0.0.1 und Port 4242 einstellen.

PC Navigator erwartet jetzt TCP/IP Befehle von der IP Adresse 127.0.0.1 und Port 4242.

- 1, Start/Run
- 2, cmd eingeben
- 3, Telnet 127.0.0.1 4242
- 4, jetzt können sie Nachrichten schicken z.B. \$message="Ahoj"

# Teil



## 19 Parameter für die PC Navigator Befehlszeile

Ändert die Grösse des PC Navigator Fenster

=====

--window\_border=yes/no --window\_position=left,top,width,height

Beispiel:

--window\_border=yes --window\_position=100,100,800,600

Bei kleinen Auflösungen sind die Tasten manchmal zu gross. Dann hilft der Parameter  
--nohires

Beispiel:

--window\_border=no --window\_position=100,100,480,272 --nohires

Start mit default Einstellungen

=====

--default

Start mit anderen Einstellungen

=====

--configset=...

# Teil

---



## 20 Problembehebung

1) Probleme beim Start der Applikation.

Das Problem kann durch beschädigte Konfigurationsdateien verursacht werden.

Lösung:

Wo Sie Navigator installiert haben, finden Sie die Datei [ResetToDefaults](#). In dem Sie diese Datei starten, startet Navigator mit Grundeinstellungen. Ihre Einstellungen werden in die Datei [ConfigBackup](#) verschoben. Bitte schicken Sie uns diese Datei, damit wir das Problem analysieren können.

2) Beim Start der Applikation wird eine Fehlermeldung angezeigt. [Routing kann nicht gestartet werden! Ungenügend Speicher\(?\)](#).

Lösung:

Beenden Sie die Applikation, und schließen Sie die Karten und Programme, die Sie nicht brauchen.

3) Berechnet die Route zu lang (10 Minuten)

Lösung:

Beenden Sie die Applikation, und schließen Sie die Karten und Programme die Sie nicht brauchen.

Falls Ihre Probleme weiter andauern, schicken Sie den Ordner C:\Documents and Settings\[user name]\Application data\Navigator an unsere technische Hilfe mit detaillierter Beschreibung was dem Problem vorgefahren ist.

Sie können diesen Ordner automatisch senden. Start/Programme/Navigator/LogSender.

# Teil



## 21 Aktualisierung

Mit der Applikation Navigator - Setup Utility können Sie Aktualisierungen für Navigator runterladen. Gehen Sie auf Produkt Aktualisierung und folgen Sie lediglich den Anweisungen auf dem Bildschirm.

In den Setup Utility - Einstellungen können Sie Aktualisierungen automatisch finden und installieren lassen.